

Export stavu skladu z AdmWin do e-shopu

Z účetního programu AdmWin se mohou:

- automaticky veškeré změny množství jednotlivých skladových položek (při příjmu/výdeji) okamžitě promítat do e-shopu. Přenáší se jen položky, u kterých došlo k změně množství.
- hromadně jednorázově – z úlohy změn skladových karet volbou v menu "Export do e-shopu" všechny skladové položky aktuálně obsažené v seznamu – tj. v nastaveném výběru (filtru) nebo vše.

V obou případech se vytváří xml soubor:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
```

```
<admsync>
```

```
<zbozi>
```

```
<polozka>
```

```
<kod>123</kod>
```

```
<ks>8</ks>
```

```
</polozka>
```

```
<polozka>
```

```
<kod>ts01</kod>
```

```
<ks>20</ks>
```

```
</polozka>
```

```
</zbozi>
```

```
</admsync>
```

Kde v tagu:

<kod> - je číslo skladové položky (číslo skladové karty v AdmWin) – až 16 zn char

<ks> - aktuální množství na skladě evidované v AdmWin – Pozor! Množství na konkrétním skladě! Nikoliv součet ze všech skladů!

Tento soubor AdmWin uloží do složky s vlastní instalací AdmWin pod názvem 'stavzas.xml' a zavolá program StavNaNet.exe (nemá uživatelské rozhraní), který provede na pozadí asynchronní přenos pomocí ftp na web, přičemž název xml souboru doplní o jeho pořadové číslo, např. 'stavzas-131.xml'. Pro ftp přístup musí ve složce s instalací AdmWin existovat soubor ESH_NAS.DBF, ve kterém musí být min. údaje:

| Označení | Délka | Popis | Povinné |
|----------|-------|--|---------|
| IDIR | 128C | Označení serveru pro ftp přenos | * |
| LOG | 30C | Přihlašovací jméno pro ftp přenos | * |
| HES | 30C | Přihlašovací heslo pro ftp přenos | |
| IDSoub | 9N | Poslední číslo přenášeného xml souboru | * |

1. Kódová stránka 1250.

2. V délce údaje znak: „C“-znakový údaj(char), „N“-číselný údaj (numeric)

Každé spuštění tohoto přenosu je logováno do souboru 'LogStavNaNet.txt'.

Poznámka:

1. Vytváření xml souboru při změnách zásob není ve standardním provedení AdmWin a musí být doobjednáno.

2. Soubory:

- program pro ftp přenos StavNaNet.exe

- prázdný soubor pro nastavení ftp přenosu ESH_NAS.DBF

- DLL knihovna nutná pro ftp přenos

Jsou ke stažení na http://www.admwin.cz/dokumentace/rozhrani_eshp/export_stavu_skladu.zip